

FDISK

Si el ordenador se arranca desde el HD simplemente deberemos teclear *FDISK*, pero si lo hemos arrancado mediante un disco de inicio se deberá teclear *A:\FDISK* (claro esta suponiendo que el programa esta en el disco de arranque).

El programa le informará de la cantidad de HD que hay y también se nos muestran unas opciones.

Opciones de FDISK

Unidad actual de disco duro: 1

Elija una de las siguientes opciones:

1. Crear una partición o una unidad lógica de DOS
2. Establecer la partición activa
3. Eliminar una partición o unidad lógica de DOS
4. Mostrar información sobre la partición

Lo primero sería *Mostrar la información sobre la partición* (4), aparecerá una pantalla informativa.

Mostrar información de la partición

Unidad actual de disco duro: 1

Partición Estado Tipo Etiqueta vol. MB Sistema Uso

C: 1 A PRI DOS CHOCO 8056 FAT32 100%

Espacio total en disco: 8056 MB (1 MB = 1048576 bytes)

Después de esto veríamos lo que más nos interese, veamos las siguientes opciones:

Eliminar una partición activa, si deseamos eliminar una partición o unidad lógica seleccionaremos el numero 3, con las siguientes opciones:

Eliminar una partición o una unidad lógica de DOS

Unidad actual de disco duro: 1

Elija una de las siguientes opciones:

1. Eliminar una partición primaria de DOS
2. Eliminar una partición extendida de DOS
3. Eliminar unidades lógicas en la partición extendida de DOS

4. Eliminar una partición que no es de DOS

Eliminar una partición extendida de DOS (2), Antes se deberá eliminar unidades lógicas, si se poseen. Esta nos informará de las características de la partición y del espacio total del HD.

Eliminar una partición primaria de DOS (1), en la pantalla se nos mostrará la partición primaria y la etiqueta del volumen que se quiere eliminar.

Crear una partición o una unidad lógica de DOS (1), con esta opción se podrá crear una partición primaria o extendida si ya existiera una primaria y unidades lógicas si la primaria no tiene todo el HD ocupado. En esta se encuentra varias opciones:

Crear una partición o una unidad lógica de DOS

Unidad actual de disco duro: 1

Elija una de las siguientes opciones:

1. Crear una partición primaria de DOS
2. Crear una partición extendida de DOS
3. Crear unidades lógicas de DOS en la partición extendida de DOS

Crear partición primaria DOS, (1) se deberá especificar el tamaño de la partición, ya sea en Mbytes o en tanto por ciento.

Crear una partición extendida de DOS, (2) se deberá detallar el capacidad de la partición expandida, en Mbytes o en tanto por ciento. Se podrá hacer todas las particiones que queramos.

Por ultimo sería *Establecer la partición activa*, seleccionando la opción 2 del menú principal sólo tendremos que decir la parición que deseamos activar.

Y por ultimo ya sólo queda formatear la partición primaria y la extendida, si hubiera más extendidas también se formatearía.

C:\Fdisk

Arrancar el ordenador con

un disco de inicio que tenga el programa Fdisk y escribir: **A:\Fdisk**

4.–Mostrar información sobre la partición.

3.–Eliminar partición activa.

2.–Eliminar partición extendida, si hubiera.

1.–Eliminar partición primaria.

1.–Crear partición primaria. Detallando el tamaño en Mbytes o tanto por ciento.

2.-Crear partición extendida. Se podrá crear todas las que queramos, detallando el tamaño en Mbytes o en tanto por ciento.

2.- Establecer la partición activa.

Salir del programa Fdisk y formatear todas las particiones.